UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

RECTORADO

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



GUIA PARA CONFIGURAR DNS DE GOOGLE EN WINDOWS 7



MARZO 2017

GUIA PARA CONFIGURAR DNS DE GOOGLE EN WINDOWS 7



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

RECTORADO

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES





GUIA PARA LA CONFIGURACION DNS DE GOOGLE EN WINDOWS 7

Rectorado- UCV. Dirección de Tecnología de Información Y Comunicaciones Ciudad Universitaria de Caracas, Patrimonio Mundial.

Dirección: Edificio Rectorado, planta baja, Oficina DTIC Los Chaguaramos, Caracas, Venezuela.

Teléfonos: (0212) 605 4914 • Fax: (0212) 605 4894

Página Web: http://www.ucv.ve/dtic

Correo electrónico: serviciosdtic@ucv.ve

Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones UCV

Directora: Lic. Delisa De Guglielmo.

Subdirector: Lic. Adriana Rosal.

División de Operaciones

Autoras: Br. Myrlen Tabares.

© Universidad Central de Venezuela Rectorado- UCV. Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones República Bolivariana de Venezuela. Caracas, Marzo 2017. Derechos reservados Prohibida la reproducción parcial o total de su contenido sin la previa autorización de los autores y de sus editores.



Paso 1: Vamos al menú inicio y en buscar escribimos: centro de redes, cuando salga el ícono de la imagen, hacemos click.





Paso 2: Se abrirán varias opciones (es una pantalla muy completa). Ahora del lado izquierdo entre todas las opciones elegimos: Cambiar configuración del adaptador.

Redes e Internet	Centro de redes y recursos compartidos	ty Buscar en el Panel de control
Ventana principal del Panel de control Cambiar configuración del adaptador Cambiar configuración de uso compartido avanzado	Ver información básica de la red y cor PASANTEDTIC09 (Este equipo) Ver las redes activas rect.ucv.ve Red de dominio Cambiar la configuración de red Configurar una nueva conexión o red Configurar una nueva conexión o red Configurar una nueva conexión o red Configurar una rueva conexión o red Configurar una rueva conexión o red Conectarse a una red Conectarse a volver a conectarse a una telefónico o VPN. Elegir grupo en el hogar y opciones de Obtener acceso a archivos e impresora: configuración de uso compartido.	Internet Conectar o desconecta Tipo de acceso: Internet Conexiones: Conexión de área local de banda ancha, de acceso telefónico, ad hoc o VPN; o de acceso. a conexión de red inalámbrica, cableada, de acceso suso compartido ts ubicados en otros equipos de la red o cambiar la
Vea también Firewall de Windows Grupo Hogar	Solucionar problemas Diagnosticar y reparar problemas de rec	d u obtener información de solución de problemas.
Opciones de Internet		



Paso 3: Nos dirigimos a la placa que queremos configurar, en este caso es "Abajo – Internet". Hacemos click derecho sobre la misma y seleccionamos Propiedades.

					• ×
	Panel de control 🕨 Redes e Internet 🕨	Conexiones de red	 ✓ 4₇ 	Buscar Conexiones de red	Q
Organizar 🔻	Deshabilitar este dispositivo de red	Diagnosticar esta conexión	»	= ₩=	•
Conex rect.u/ Broad	ión de área local Desactivar Estado Diagnosticar Conexiones de puente Crear acceso directo Elimínar Cambiar nombre Propiedades				



Paso 4: De todas las propiedades del adaptador de red, nos interesa la que dice Protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4), hacemos doble click sobre el mismo.



Paso 5: Para poner los DNS de Google en el cuadro remarcado, seleccionamos "Usar las siguientes direcciones del servidor DNS" y escribimos:

8.8.8.8

8.8.4.4



Paso 6: aceptar y culminamos el proceso.